



InterCafe 2004

Installazione e configurazione
ModuloA

InterCafe 2004 guida per l'installazione e la configurazione.

Il contenuto di questo manuale e il Software associato sono di proprietà della Internavigare srl e sono soggetti alle relative licenze così come il copyright.

© 2003 Internavigare srl

Manuale di istruzioni versione del 8/04/2004

Attenzione:

Il Software è in costante aggiornamento e prova. Per questo motivo potrebbero non essere menzionate tutte le funzioni del programma. Si prega di informarsi sulla nuova versione del manuale sul sito www.intercafe.it. Internavigare srl non autorizza l'eventuale correzione di questo documento.

Indice

Indice	3
Modulo A	4
Installazione e configurazione dei driver della stampante sul Server	4
Installazione	4
Configurazione dei driver della stampante.....	4
Condividi stampante.....	5
Installazione della stampante nei clients	6
Installazione dei driver della stampante.....	6

Modulo A

Il modulo A descrive come configurare i driver della stampante, così che si possano gestire le stampe dal Software InterCafe. La funzione corretta tuttavia come è facilmente intuibile dipende da i driver della stampante.

Installazione e configurazione dei driver della stampante sul Server.


Per poter fatturare le stampe, dovete abilitare il client. In più l'utente annunciato necessita di tutte le autorizzazioni, per l'accettazione o l'annullamento della stampa.

Installazione

Andate ad installare i driver della stampante in dotazione con essa e installate la stampante come descritto dal manuale della stampante. Effettuate una stampa di prova per verificare che la stampante sia installata correttamente.

Configurazione dei driver della stampante


Dopo la corretta installazione dei driver della stampante dovrete ancora fare la configurazione. Cliccate col tasto destro del mouse sulla stampante e andate in proprietà. Aprite la finestra di dialogo "Avanzate".



Selezionate l'opzione "utilizza lo spooler" selezionando "inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina". Impostate anche la precedenza per i documenti nello spooler.

Condividi stampante

Per poter utilizzare la stampante in tutti i computer dovete attivare la rete. Selezionate l'opzione "condividi la stampante" e scegliete un nome per la condivisione.




Installazione della stampante nei clients

Installazione dei driver della stampante


Non dovete installare direttamente la stampante su tutti i client ma dovete effettuare una installazione dalla rete, andate sul pannello di controllo selezionate “stampanti e fax” e scegliete “aggiungi stampante”.



Seguite l'installazione guidata della stampante, scegliete l'opzione stampante di rete e procedete con l'installazione.




Selezionate connessi alla stampante, cerca una stampante in rete, e continuate con l'installazione guidata.



Scegliete dall'elenco il nome della stampante che avete collegato al Server. Provate a effettuare una stampa di prova.

Controllo installazione


Un metodo semplice per controllare il corretto funzionamento della stampante è tenere aperta la finestra del pannello di controllo della stampante.



In questa finestra verranno visualizzati tutti i processi di stampa lo stato e l'utente che ha effettuato la stampa, il numero di pagine e la dimensione, automaticamente le stampe effettuate verranno eliminate.

Attivare gestione automatica delle stampe in InterCafe

Avviare InterCafe Server andare su Impostazioni → Tariffe → Gestione stampe.



Selezionare la stampante, inserire il prezzo per pagina e attivate l'opzione Stampa tutti gli scontrini senza avviso se non volete essere avvisati del processo di stampa in corso. Cliccare su "aggiungi".

Potete scegliere una stampante per stampare a colori e una in bianco e nero.